

# Yeostar Linkus for Google (桌面端)

用户手册

版本: 4.2.3

日期: 2023年08月11日



# 内容

- Yeastar Linkus for Google 概述..... 1
- 安装 Yeastar Linkus for Google..... 2
  - 通过 Chrome 网上应用店安装 Yeastar Linkus for Google..... 2
  - 通过上传安装包安装 Yeastar Linkus for Google..... 3
- 关联 Yeastar Linkus for Google 和 Linkus 桌面端..... 5
- 通过 Linkus 点击呼叫..... 6
- 更改 Yeastar Linkus for Google 偏好设置..... 8
- 管理 Yeastar Linkus for Google..... 9

# Yeastar Linkus for Google 概述

Yeastar Linkus for Google 是一款免费的 Chrome 插件。此插件集成了 Yeastar PBX 的服务，使你可以从任意网页或任意网页版的 CRM 上轻松拨打电话号码，并使用丰富的通信功能。

## 限制条件和使用要求

### 限制条件

Yeastar Linkus for Google 仅适用于 Yeastar PBX 系统，且不是一个独立的插件。此插件需要与 Linkus 桌面端 或 Linkus 网页端 配合使用，连接的客户端不同，可实现的功能也会有差异。

### 提示：

本手册为你提供此插件与 Linkus 桌面端配合使用的相关说明。如需了解 Linkus 网页端，请参见 [Yeastar Linkus for Google \(网页端\)](#)。

### 使用要求

- PBX 服务器：84.10.0.30 或更高版本
- Google Chrome 版本在 87 或以上

## 功能亮点

### 点击呼叫

点击 CRM 或网页上的电话号码，通过 Linkus 桌面端一键呼出。

### 电话号码检测

自动在 CRM 或网页上检测电话号码，并将符合规则的号码转换成可点击的链接，以便点击呼叫。

### 网站禁止名单

在禁止名单中添加网站地址，以避免插件检测到这些网站上的电话号码。

# 安装 Yeastar Linkus for Google

## 通过 Chrome 网上应用店安装 Yeastar Linkus for Google

如果你的电脑能够访问 Chrome 网上应用店，你可以从 Chrome 网上应用店下载 Yeastar Linkus for Google。

### 前提条件

浏览器当前处于正常浏览模式。

### ⚠ 重要：

如果你是在无痕模式中或是以访客身份进行浏览，则无法添加插件。


### 操作步骤


1. 打开谷歌浏览器，访问 [Chrome 网上应用店](#)。
2. 安装 Yeastar Linkus for Google。
  - a. 在左侧的搜索栏，输入 Yeastar Linkus for Google，按 Enter 键确认。
  - b. 点击 Yeastar Linkus for Google 插件。
  - c. 点击 添加至 Chrome。





浏览器弹窗提醒该插件需要获取的权限。

- d. 点击 添加扩展程序，允许该插件读取、修改访问的网站上的所有数据。




3. 在 Chrome 工具栏固定 Yeastar Linkus for Google。
  - a. 点击个人头像旁边的 .



b. 点击 Yeastar Linkus for Google 旁边的 。

## 执行结果

- 该插件已安装并固定在 Chrome 工具栏。
- 该插件跟随系统自启动；即使关闭浏览器，该插件也会在后台运行。
- 工具栏显示插件图标 ，你可以点击该图标，快速访问该插件。

## 后续步骤


[关联 Yeastar Linkus for Google 和 Linkus 桌面端。](#)

# 通过上传安装包安装 Yeastar Linkus for Google


如果你无法访问 Chrome 网上应用店，你可以通过上传安装包，安装 Yeastar Linkus for Google。

## 操作步骤

1. 下载并解压安装包。
  - a. 下载 [Yeastar Linkus for Google](#) 安装包到本地。
  - b. 右键点击安装包，解压该文件。
2. 安装 Yeastar Linkus for Google。
  - a. 打开谷歌浏览器，访问 `chrome://extensions/`。
  - b. 在网页右上角，启用 开发者模式。




c. 在网页左上角，点击 加载已解压的扩展程序。





d. 在弹出的窗口中，选择解压后的文件夹。

Yeastar Linkus for Google 已安装。


3. 在 Chrome 工具栏固定 Yeastar Linkus for Google。

a. 点击个人头像旁边的 。



b. 点击 Yeastar Linkus for Google 旁边的 。

## 执行结果

- 该插件已安装并固定在 Chrome 工具栏。
- 该插件跟随系统自启动；即使关闭浏览器，该插件也会在后台运行。
- 工具栏显示插件图标 ，你可以点击该图标，快速访问该插件。


## 后续步骤

[关联 Yeastar Linkus for Google 和 Linkus 桌面端。](#)

# 关联 Yeastar Linkus for Google 和 Linkus 桌面端

安装 Yeastar Linkus for Google 插件后，你需要关联此插件和 Linkus 桌面端。

## 操作步骤

1. 在 Chrome 工具栏，点击 .
2. 在弹出的窗口中，选择 Linkus 桌面端。



3. 确保已登录 Linkus 桌面端。

## 执行结果


Chrome 工具栏中，插件图标由  变为 ，表示该插件可用。

# 通过 Linkus 点击呼叫

关联 Yeastar Linkus for Google 和 Linkus 桌面端后，你可以点击 CRM 或网页上的电话号码，通过 Linkus 桌面端快速呼叫。

## 操作步骤

1. 点击你想要拨打的电话号码。



2. 在弹出的窗口中，选择 Linkus Desktop Client。


## 执行结果

Linkus 桌面端立即发起呼叫。

### 注：


呼出前，系统会自动过滤号码 (只保留数字和“+”)，并粘贴号码到 Linkus 拨号盘。





## 后续步骤

你可以更改以下设置，优化点击呼叫的使用体验：


- 检测的号码长度
- 自定义是否在检测到的号码旁边显示 。
- 禁止检测某个站点的电话号码。

更多信息，请参见 [更改 Yeastar Linkus for Google 偏好设置](#)。


# 更改 Yeastar Linkus for Google 偏好设置

你可以根据自己的需要，更改 Yeastar Linkus for Google 的偏好设置。

## 操作步骤

1. 打开谷歌浏览器。
2. 在 Chrome 工具栏，右键点击插件图标 ()，点击 选项。
3. 在弹出的窗口中，更改该插件的偏好设置。
  - [电话号码检测](#)
  - [网站禁止名单](#)
4. 点击 保存。

## 电话号码检测

| 设置             | 说明  |
|----------------|---|
| 启用点击呼叫         | 启用后，符合长度要求的号码呈可点击状态；你可以点击号码，一键呼出。   |
| 在检测到的号码旁显示电话图标 | 是否在检测到的号码旁边显示  。                                    |
| 电话号码长度 (2-20)  | 设置要检测的数字长度。符合长度要求的一串数字会被识别为号码。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 最小值：设置号码的最小长度。默认值为 7。</li><li>• 最大值：设置号码的最大长度。默认值为 15。</li></ul> |

## 网站禁止名单

| 设置     | 说明                          |
|--------|-----------------------------|
| 网站禁止名单 | 添加 IP 地址或域名。该插件不会在指定网站检测号码。 |

# 管理 Yeastar Linkus for Google


安装 Yeastar Linkus for Google 后，你可以配置该插件的网站访问权限，启用、禁用或下载该扩展程序。

## 启用或禁用 Yeastar Linkus for Google

1. 打开谷歌浏览器。
2. 在浏览器工具栏，点击  > 更多工具 > 扩展程序。
3. 找到 Yeastar Linkus for Google，启用或禁用该插件。



## 更改 Yeastar Linkus for Google 的网站访问权限

1. 打开谷歌浏览器。
2. 在浏览器工具栏，右键点击 .
3. 点击 可读取和更改网站数据，为该插件分配读取和更改网站的权限。
  - 当您点击此扩展程序时：只能通过点击该插件来开启它。该选项只允许该插件访问当前打开的标签页或窗口中的网站。

### 注：

如果你关闭了标签页或窗口，则必须再次点击该插件才能重新开启它。

- 在 `{current_site}` 上：允许该插件自动读取和更改当前网站上的数据。

### 注：


`{current_site}` 表示当前网站的地址。

- 在所有网站上：允许该插件自动读取和更改所有网站上的数据。

## 升级 Yeastar Linkus for Google

谷歌浏览器会定期检查并更新该插件到最新版本。

## 卸载 Yeastar Linkus for Google

1. 打开谷歌浏览器。
2. 在浏览器工具栏，点击  > 更多工具 > 扩展程序。
3. 找到 Yeastar Linkus for Google，点击 移除。
4. 在弹出的对话框中，点击 移除。