

Yeostar Linkus for Google (桌面端)

用户手册

版本: 4.20.3

日期: 2026年02月05日



目录

Yeastar Linkus for Google 概述.....	1
安装 Yeastar Linkus for Google.....	2
通过 Chrome 网上应用店安装 Yeastar Linkus for Google.....	2
通过上传安装包安装 Yeastar Linkus for Google.....	3
关联 Yeastar Linkus for Google 和 Linkus 桌面端.....	6
通过 Linkus 点击呼叫.....	8
更改 Yeastar Linkus for Google 偏好设置.....	10
管理 Yeastar Linkus for Google.....	11

Yeastar Linkus for Google 概述

Yeastar Linkus for Google 是一款免费的 Chrome 插件。此插件集成了 Yeastar PBX 的服务，使你可以从任意网页或任意网页版的 CRM 上轻松拨打电话号码，并使用丰富的通信功能。

限制条件和使用要求

限制条件

Yeastar Linkus for Google 仅适用于 Yeastar PBX 系统，且不是一个独立的插件。此插件需要与 **Linkus 桌面端** 或 **Linkus 网页端** 配合使用，连接的客户端不同，可实现的功能也会有差异。



提示：

本手册为你提供此插件与 Linkus 桌面端配合使用的相关说明。如需了解 Linkus 网页端，请参见 [Yeastar Linkus for Google \(网页端\)](#)。

使用要求

- **PBX 服务器**：84.10.0.30 或更高版本
- **Google Chrome** 版本在 87 或以上

功能亮点

点击呼叫

点击 CRM 或网页上的电话号码，通过 Linkus 桌面端一键呼出。

电话号码检测

自动在 CRM 或网页上检测电话号码，并将符合规则的号码转换成可点击的链接，以便点击呼叫。

网站禁止名单

在禁止名单中添加网站地址，以避免插件检测到这些网站上的电话号码。

安装 Yeastar Linkus for Google

通过 Chrome 网上应用店安装 Yeastar Linkus for Google

如果你的电脑能够访问 Chrome 网上应用店，你可以从 Chrome 网上应用店下载 Yeastar Linkus for Google。

前提条件

浏览器当前处于正常浏览模式。



重要：

如果你是在无痕模式中或是以访客身份进行浏览，则无法添加插件。

操作步骤

1. 打开谷歌浏览器，访问 [Chrome 网上应用店](#)。
2. 安装 Yeastar Linkus for Google。
 - a. 在左侧的搜索栏，输入 Yeastar Linkus for Google，按 **Enter** 键确认。
 - b. 点击 Yeastar Linkus for Google 插件。
 - c. 点击 **添加至 Chrome**。





浏览器弹窗提醒该插件需要获取的权限。


- d. 点击 **添加扩展程序**，允许该插件读取、修改访问的网站上的所有数据。




3. 在 Chrome 工具栏固定 Yeastar Linkus for Google。

a. 点击个人头像旁边的 .



b. 点击 Yeastar Linkus for Google 旁边的 .

执行结果

- 该插件已安装并固定在 Chrome 工具栏。
- 该插件跟随系统自启动；即使关闭浏览器，该插件也会在后台运行。
- 工具栏显示插件图标 ，你可以点击该图标，快速访问该插件。

后续步骤


[关联 Yeastar Linkus for Google 和 Linkus 桌面端。](#)

通过上传安装包安装 Yeastar Linkus for Google


如果你无法访问 Chrome 网上应用店，你可以通过上传安装包，安装 Yeastar Linkus for Google。


操作步骤


1. 下载并解压安装包。
 - a. 下载 [Yeastar Linkus for Google](#) 安装包到本地。
 - b. 右键点击安装包，解压该文件。
2. 安装 Yeastar Linkus for Google。
 - a. 打开谷歌浏览器，访问 `chrome://extensions/`。
 - b. 在网页右上角，启用 **开发者模式**。




- c. 在网页左上角，点击 **加载已解压的扩展程序**。




- d. 在弹出的窗口中，选择解压后的文件夹。
Yeastar Linkus for Google 已安装。
3. 在 Chrome 工具栏固定 Yeastar Linkus for Google。
 - a. 点击个人头像旁边的 .



- b. 点击 Yeastar Linkus for Google 旁边的 .

执行结果

- 该插件已安装并固定在 Chrome 工具栏。
- 该插件跟随系统自启动；即使关闭浏览器，该插件也会在后台运行。
- 工具栏显示插件图标 ，你可以点击该图标，快速访问该插件。


后续步骤

[关联 Yeastar Linkus for Google 和 Linkus 桌面端。](#)

关联 Yeastar Linkus for Google 和 Linkus 桌面端

安装 Yeastar Linkus for Google 插件后，你需要关联此插件和 Linkus 桌面端。

操作步骤

1. 在 Chrome 工具栏，点击 .
2. 在弹出的窗口中，选择 **Linkus 桌面端**。



3. 确保已登录 Linkus 桌面端。

执行结果

Chrome 工具栏中，插件图标由  变为 ，表示该插件可用。

通过 Linkus 点击呼叫

关联 Yeastar Linkus for Google 和 Linkus 桌面端后，你可以点击 CRM 或网页上的电话号码，通过 Linkus 桌面端快速呼叫。

操作步骤

1. 将鼠标悬停在要拨打的电话号码上，然后点击弹窗。



2. 在弹出的窗口中，选择 **Linkus Desktop Client**。


执行结果

Linkus 桌面端立即发起呼叫。




注：

呼出前，系统会自动过滤号码 (只保留数字和“+”)，并粘贴号码到 Linkus 拨号盘。



后续步骤

你可以更改以下设置，优化点击呼叫的使用体验：


- 检测的号码长度。
- 自定义是否在检测到的号码旁边显示 。
- 禁止检测某个站点的电话号码。

更多信息，请参见 [更改 Yeastar Linkus for Google 偏好设置](#)。


更改 Yeastar Linkus for Google 偏好设置

你可以根据自己的需要，更改 Yeastar Linkus for Google 的偏好设置。

操作步骤

1. 打开谷歌浏览器。
2. 在 Chrome 工具栏，右键点击插件图标 ()，点击 **选项**。
3. 在弹出的窗口中，更改该插件的偏好设置。
 - [电话号码检测](#)
 - [网站禁止名单](#)
4. 点击 **保存**。

电话号码检测

设置	说明
启用点击呼叫	启用后，符合长度要求的数字将被识别为电话号码。将鼠标悬停在号码上，点击弹窗即可通过 Linkus 桌面端一键呼出。
在检测到的号码旁显示电话图标	启用后，将鼠标悬停在检测到的号码上，弹窗中号码旁会显示电话图标  。
电话号码长度 (2-20)	设置要检测的数字长度。符合长度要求的一串数字会被识别为号码。 <ul style="list-style-type: none">• 最小值：设置号码的最小长度。默认值为 7。• 最大值：设置号码的最大长度。默认值为 15。

网站禁止名单

设置	说明
网站禁止名单	添加 IP 地址或域名。该插件不会在指定网站检测号码。

管理 Yeastar Linkus for Google


安装 Yeastar Linkus for Google 后，你可以配置该插件的网站访问权限，启用、禁用或下载该扩展程序。

启用或禁用 Yeastar Linkus for Google

1. 打开谷歌浏览器。
2. 在浏览器工具栏，点击  > **更多工具** > **扩展程序**。
3. 找到 Yeastar Linkus for Google，启用或禁用该插件。



更改 Yeastar Linkus for Google 的网站访问权限

1. 打开谷歌浏览器。
2. 在浏览器工具栏，右键点击 。
3. 点击 **可读取和更改网站数据**，为该插件分配读取和更改网站的权限。
 - **当您点击此扩展程序时**：只能通过点击该插件来开启它。该选项只允许该插件访问当前打开的标签页或窗口中的网站。



注：

如果你关闭了标签页或窗口，则必须再次点击该插件才能重新开启它。

- **在 `{current_site}` 上**：允许该插件自动读取和更改当前网站上的数据。



注：

`{current_site}` 表示当前网站的地址。

- **在所有网站上**：允许该插件自动读取和更改所有网站上的数据。

升级 Yeastar Linkus for Google

谷歌浏览器会定期检查并更新该插件到最新版本。

卸载 Yeastar Linkus for Google

1. 打开谷歌浏览器。
2. 在浏览器工具栏，点击  > **更多工具** > **扩展程序**。
3. 找到 Yeastar Linkus for Google，点击 **移除**。
4. 在弹出的对话框中，点击 **移除**。